


Connexion à une licence Réseau V5

Attention :

- 1/ La connexion à une licence réseau suppose qu'elle ait déjà été activée en suivant la procédure [Activation d'une licence réseau](#)
- 2/ Pour utiliser la licence réseau il est nécessaire de disposer de droits MODIFIER sur le répertoire UNC de licence

1/ Installation de Phase Manager

Lancer le setup et choisir la langue d'installation :



Valider l'écran de bienvenue en cliquant sur **Suivant** :



Valider l'accord de licence et cliquer sur **Suivant** :

Accord de licence

Les informations suivantes sont importantes. Veuillez les lire avant de continuer.

Veuillez lire le contrat de licence suivant. Vous devez en accepter tous les termes avant de continuer l'installation.

LICENCE D'UTILISATION
DU LOGICIEL PHASE MANAGER

Article 1 - Objet des présentes conditions générales
Les présentes conditions générales ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'EDITEUR PROJET LINÉAIRE DEVELOPPEMENT concède à l'UTILISATEUR un droit d'utilisation du LOGICIEL PHASE MANAGER et assure la maintenance dudit LOGICIEL PHASE MANAGER.
Article 2 - Utilisation du LOGICIEL PHASE MANAGER
Le LOGICIEL PHASE MANAGER s'adresse à des utilisateurs confirmés ou non, travaillant sur un environnement Windows uniquement (Vista ou supérieur).

Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence
 Je refuse les termes du contrat de licence

< Précédent **Suivant >** Annuler

Dossier d'installation : nous recommandons de conserver le chemin indiqué par défaut :



Choisir le type d'installation '**Single user installation**'

Composants à installer

Quels composants de l'application souhaitez-vous installer ?

Sélectionnez les composants que vous désirez installer ; décochez les composants que vous ne désirez pas installer. Cliquez ensuite sur Suivant pour continuer l'installation.

Single user installation

Valider l'écran de création des raccourcis puis cliquer sur **Suivant** :

Sélection du dossier du menu Démarrer

Où l'assistant d'installation doit-il placer les raccourcis du programme ?



L'assistant va créer les raccourcis du programme dans le dossier du menu Démarrer indiqué ci-dessous.

Cliquez sur Suivant pour continuer. Cliquez sur Parcourir si vous souhaitez sélectionner un autre dossier du menu Démarrer.

Projet Linéaire

< Précédent Annuler

Valider la création des icônes puis cliquer sur **Suivant** :

Tâches supplémentaires

Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ?



Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de Phase Manager3 3.0, puis cliquez sur Suivant.

Icônes supplémentaires :


Créer une icône sur le Bureau
 Créer une icône dans la barre de Lancement rapide

< Précédent Annuler

Cliquer enfin sur **Installer** puis une fois l'installation achevée, sur **Terminer**

2/ Configuration de la connexion à la licence Réseau

Une fois Phase Manager V5 installé, double-cliquez son icône pour le lancer.
Au premier lancement, le configurateur de licence s'affiche :



Pour vous connecter à votre licence réseau, il vous faudra renseigner successivement les champs suivants :

"Module"

Renseigner le type de licence **Réseau** :

Note : si vous souhaitez tester Phase Manager pendant 14 jours, choisissez 'Demo'.

Module	Réseau	▼
--------	--------	---

"Product ID"

Renseignez l'ID Produit qui vous a été fourni par Projet Linéaire et qui est de la forme :

LPMP-**00NNN0500abcDEF** (**NNN** est le numéro de votre licence, et **5** la version)

note : renseigner uniquement ce qui est à droite du type de licence après le tiret :

Module	Réseau	▼
Product ID	LPMP	00NNN0400abcDEF

"Activation key"

Renseignez-ici le Numéro de série transmis par Projet Linéaire qui est de la forme :

XkcQs-BCDE-AZHcN-12345-oemCP-zycba

Module	Reseau
Product ID	LPMP 00NNN0400abcDEF
Activation...	XkcQs-ABCDE-AZHcN-12345-oemCP-zycba

"Licence"

Choisir "Choose a licence" :

Create new licence	<input type="radio"/>	Choose a licence <input checked="" type="radio"/>
--------------------	-----------------------	---

En cliquant sur le bouton *Browse* choisissez l'emplacement du fichier de licence :
indiquez son chemin UNC sous la forme \SERVEUR\PARTAGE\REPERTOIRE :

Module	Reseau
Product ID	LPMP 00NNN0400abcDEF
Activation...	XkcQs-ABCDE-AZHcN-12345-oemCP-zycba
Create new licence	<input type="radio"/>
Choose a licence	<input checked="" type="radio"/>
Browse	\\\PI-sv\partage\Licence

Cliquez maintenant sur le bouton **Launch** pour lancer Phase Manager.

- En cas de difficultés, veuillez contacter notre support à support@projetlineaire.com