

## Utiliser Phase Manager 4 et 5 de façon concomitante

Si vous êtes possesseur d'une version 4 et que vous migrez vers une version 5, vous pouvez utiliser l'un et l'autre indépendamment.

**Pour ce faire, il faut impérativement changer le répertoire de licence lors de l'installation de Phase Manager 5. Merci de suivre impérativement les consignes qui suivent.**


### Installation de Phase Manager 5

\* Télécharger l'installateur via le lien reçu par mail ou via  
<https://docs.phasemanager.com/1-installation/0-a-setups-download>

\* Installer Phase Manager. Une fois l'installation terminée, double-cliquez sur l'icône depuis le bureau pour lancer Phase Manager 5 pour la première fois et suivre attentivement ce qui suit.

### Activation de la licence et changement du répertoire de licence

\* Lors du premier lancement du logiciel, il vous est demandé d'activer votre licence, **c'est sur cet écran qu'il faudra faire attention et notamment sur la partie LICENCE. Je vous demanderai de bien vouloir porter votre attention sur cette partie là.**



Pour activer votre licence, il vous faudra renseigner successivement les champs suivants :

#### "Module"

Renseigner le type de licence que vous avez (Monoposte, Partagée ou USB)

Licensing Configuration

Module	Monoposte
--------	-----------

## "Product ID"

Renseignez l'ID Produit qui vous a été fourni par Projet Linéaire et qui est de la forme :  
LPMM-**00NNN0500abcDEF** (NNN est le numéro de votre licence, et 5 la version)

**note : renseigner uniquement ce qui est à droite du type de licence après le tiret :**

Module	Monoposte	
Product ID	LPMM	<b>00NNN0400abcDEF</b>

## "Activation key"

Renseignez-ici le Numéro de série transmis par Projet Linéaire qui est de la forme :  
XkcQs-ABCDE-AZHcN-12345-oemCP-zycba

Module	Monoposte	
Product ID	LPMM	00NNN0400abcDEF
Activation...	<b>XkcQs-ABCDE-AZHcN-12345-oemCP-zycba</b>	

## "Licence"

Choisir "Create new licence" :

<b>Create new licence</b> <input checked="" type="radio"/>	<b>Choose a licence</b> <input type="radio"/>
--	---

**C'est ici qu'il faut impérativement changer le répertoire d'installation de la licence.** En effet, le logiciel va reprendre le répertoire d'installation de licence par défaut (*qui est le suivant : C:\Users\Public\Documents\PhaseManager-Licence*). Il va donc écraser la licence Phase Manager 4 en votre possession si vous ne faites pas la modification.

Module	Monoposte
Product ID	LPMM 00NNN0400abcDEF
Activation...	XkcQs-ABCDE-AZHcN-12345-oemCP-zycba
Create new licence	<input checked="" type="radio"/> Choose a licence <input type="radio"/>
Browse	<input type="text" value="C:\Users\Public\Documents\PhaseManager-Lice"/>

**Vous allez donc cliquer sur *Browse* et choisir un emplacement du fichier de licence différent de celui par défaut.**

**Je vous suggère par exemple de créer un dossier “*PhaseManager5-Licence*” dans le répertoire *C:\Users\Public\Documents* et de choisir ce dossier pour installer la licence.**

Une fois le dossier de licence modifié, vous pouvez à présent cliquer sur Launch et suivre votre installation selon la procédure.

### **Pour une licence partagée (réseau)**

Il vous suffit de faire la même manipulation que ci-dessus, mais en mettant la licence Phase Manager 5 sur un chemin réseau différent de celui de Phase Manager 4.

### **Pour une licence USB**

Munissez-vous d'une nouvelle clé USB et faites l'installation basique pour licence USB.